FOAM 共享雷达使用说明

1、必备条件

购买一台拥有公网 IP 的 windows server 2008/2012/2016/2019/2022 系统的服务器。

2、放通端口

(这里我以购买一台腾讯云轻量应用服务器|4M 带宽|windows server 2012 系统为例) 打开服务器管理页面-防火墙-添加规则 来源输入: 0.0.0.0/0

协议选择: TCP

端口输入: 9001

÷ #ue	Windows 域名	Server-Yz2g 云硬盘	_{成都} 都 111	防火墙 快					登录					Est	
0								所有唐求、查查					•	• • •	
R	添加规则										×				
	() R	轻量应用服务器实例	则的入流量进行招	28),								90			
<u>iii</u>	应用	类型 定义 •	来源 ④		协议 TCP v	端口 (j) 9001	¥	188	路注 可输入60个字	符		3), 10			
17	① 新增一条 您还可增加 93 会														
					确定	取消						录 录优化			
						ALL				通过Pin 通ALL I		副性 (放			0
共币														1页	E

3、部署雷达服务端软件

1、连接服务器,下载 共享雷达服务端,解压到文件夹。

2、安装运行库



4、修改配置文件(可选)

为了安全起见,请修改 Config.ini 文件中的 PIN 值:

填入任意四位数字即可



📔 🕨 EAC-Radar-Server * 名称 修改日期 类型 大小 Config 2023/11/30 19:06 配置设置 1 KB ■ EAC共享雷达服务端1.0 217 KB 2023/11/30 19:05 应用程序 🚳 uv.dll 2023/11/25 20:16 应用程序扩展 207 KB 2置 Szlib1.dll 2023/10/21 3:51 应用程序扩展 88 KB EAC RADAR SERVER PIN: 1234 Listening on port: 9001

6、雷达机连接服务端

1、点击 左上角这个按钮



- 2、输入你的服务器 IP 地址,端口号,PIN,点击连接
- 3、点击"复制雷达网址"按钮,粘贴到浏览器打开
- 4、如果带宽不是很大的情况下不建议超过 30FPS

共享雷达			2
132.232.10	5.93		IP
9001			端口
1234			通信PIN
30		- +	FPS
断开连接	复制雷达网址	-	
Ping: 0.04m	าร	20	